



उत्तम सूक्ष्म घडनिर्मितीसाठी उपाययोजना

द्राक्ष सल्ला

डॉ. आर. जी. सोमकुंवर

द्राक्ष विभागात सटाणा, (जि. नाशिक), बोरी, इंदापूर (जि. पुणे) अशा काही भागात लवकर (फेब्रुवारी) छाटणी होते. पुळूज, कामेगाव (जि. सोलापूर) अशा भागांत ही छाटणी जूनच्या पहिल्या आठवड्यात, तर उर्वरित भागामध्ये एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात घेतली जाते. तिन्ही प्रकारच्या खरड छाटणीनंतर मालकाडी तयार होऊन, डोळ्यात सुटसुटीत सूक्ष्म घडनिर्मिती होणे अपेक्षित असते.

लवकर झालेली छाटणी (आगाप)

ही छाटणी करताना काटेवेली काटेविलेला तापमान व आर्द्रता महत्वाची भूमिका निभावते. पावेली वनेतील तापमान ३० ते ३५ अंश सेल्सियस व आर्द्रता ५० ते ६० टक्क्यांपर्यंत असते. सूक्ष्म घडनिर्मितीसाठी आवश्यक सूर्यप्रकाश दिवसातून कमीत कमी चार तास डोळ्यावर पडणे गरजेचे असते. नेमका वा काळवणीत आवश्यक तो सूर्यप्रकाश उपलब्ध असल्यामुळे सूक्ष्म घडनिर्मितीला सुट्टीच अवसर येत नाही. या वेळी आवश्यक असलेला सूर्यप्रकाश वेळीच मिळतो. पांढरा आकार, त्यामध्ये भरपूर असलेली हरितद्रव्ये यामुळे काडीमध्ये अवशोषणाचा घडोही पुरेसा होतो. परिणामी, काडीची जाडी (८ ते १० मि.मी.) मिळते, अशा जाडीच्या काडीमध्ये अवशोषणाची वेगळी होते. त्यामुळे पुढील हंगामामध्ये जोमदार व झाड घड (५०० ते ५५० ग्रॅम) मिळणे शक्य होते. सूक्ष्म घडनिर्मिती वेळी निष्पन्न काढण्यात आर्द्रताही बऱ्यापैकी असल्यामुळे पांढरापणे हरितद्रव्यांची निर्मिती शिथिलीच वागते होते.

वेळेवर केलेली छाटणी

या छाटणीच्या वेळी काढवण्यात तापमान (४० अंश सेल्सियसपेक्षा) जाडलेले असते. आर्द्रताही बऱ्यापैकी कमी झालेली असते. यामुळे वेळेची वाढ अनेकदाच होत नाही. सुरवातीच्या काळात वाडीचा जोम ठिकठिकाण ठेवण्याकरिता नव व पाण्याचा वापर पुरेसा करता लागतो. वेळेची प्रकाश संश्लेषण हे टाळीक तापमानात (२५ ते ३५ अंश सेल्सियस) वागते होते. जर तापमान जास्त असल्यास वेळेची प्रकाश संश्लेषणात अडथळा येतात. जास्ततः जास्त शेजा खरड छाटणीचा वाच वेळी घेतला जातो. सूक्ष्म घडनिर्मितीसाठी अडथळा येऊ नये, यासाठी पुढील उपाययोजना महत्वाच्या असतील.

काढ्याची विरलणी करणे

खरड छाटणी झाल्यानंतर वनेत फुटी निभावता



वेळेची वाढलेली जाडी आणि कॅनेरीमध्ये झालेली गर्दी यामुळे सूक्ष्म घडनिर्मिती होत नाही.

सुरुवात होते, तेव्हा एका फेब्रुवारी ८० ते ९० फुटी विसून वेतात. या सर्व फुटी टाळल्यास प्रत्येक काडी अगस्त व सप्टेंबर राहिल. काडीमध्ये सूक्ष्म घडनिर्मिती होण्यासाठी त्या काडीच्या प्रत्येक डोळ्यावर एकसारख्या तोंडाच्या सूर्यप्रकाश पडणे गरजेचे असते. हा हेतू साध्य करण्यासाठी काडीच्या विरलणी करून घ्यावी. वेळेची लवकर निघालेल्या १० टक्के फुटी एकदम जोमदार व उशिरा निघालेल्या सुमारे १० टक्के फुटी या अगस्त जाडवून वेडोळ, उर्वरित ७० ते ८० टक्के फुटी एकसारख्या जाडीच्या व काडीच्या विसून वेतात. या फुटीमध्ये विरलणी अशा प्रकारे करावी, की प्रत्येक काडी एकमेकांसहून साधारणतः ३ इंच अंतरावर असेल. असे व्यवस्थापन केल्यास सूर्यप्रकाशाचा पुरेसा फायदा घेऊन, त्या काडीमध्ये सूक्ष्म घडनिर्मिती होऊन येते.

काडीची जाडी व दिशा

फुटीचा जोम जास्त असल्यास रोंडा विविध करून वाड घांबावी. पालंज निघालेल्या वगळताच नुसत एक दोन पाने राहून रोंडा खुटून घ्यावा. असे केल्यास काडीची जाडी वाढण्यास मदत होईल. ओलांडण्यात निघालेली काडी जर जाड असल्यास ती स्वयंचालित सरळ ठेवू राहिल. त्यामुळेच प्रत्येक डोळा सूर्यप्रकाशाच्या सविभवात येईल. त्या काडीवर सूर्यप्रकाश पडताना मिळताना, त्या काडीवर सूक्ष्मघड निर्मिती करण्यासाठी संश्लेषणाचा वापर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. सूर्यप्रकाशाचा पुरेसा फायदा घेऊन काडीवरील डोळ्यात प्रथिनांचा वेगळा तयार होतो. फुटीत काढता त्याचे रुपांतर घडनिर्मिती होतो.

काढ्या तारेवर बांधणे

सूक्ष्म घडनिर्मितीच्या काळातच नव्याच टिकाणी आबकाडी पाडत येतो. हा पाडस ठरावीक काळाकरिता असतो, तरी जमिनीत ओलावा वाढून बागेत आर्द्रता शिथिलीच प्रमाणात वाढते. या परिस्थितीत दोन ओळींच्या मध्यापाशी उपलब्ध मुळे या वेळी कार्य करण्यास सुरुवात करतात. वेळेमध्ये शिबोडिन्याची पाडा वाढू लागते. परिणामी वाड जास्त होते. अशा परिस्थितीत काढाफुटीची वाड जास्त झाल्यामुळे कॅनेरीमध्ये गर्दी निर्माण होते. या

गर्दीमुळे डोळ्यांचा आवश्यक तो सूर्यप्रकाश मिळणे कठीण होते. सूक्ष्मघड निर्मिती कमी होते. अशा परिस्थितीत बागेत मालकाची उपाययोजना म्हणजे काडी खोकर बांधणे ही होय. खोकरात निघालेल्या वगळताच फुटीत काढून घ्याव्यात. त्यामुळे कॅनेरीमध्ये हवा खेळली राहिल आणि सूक्ष्म वातावरण टाळता येईल.

सशक्त पाने

सूक्ष्मघड निर्मितीच्या पाण्यातून सुटून अशा झाडघड तयार होण्याच्या फुटीने काडीची जाडी महत्वाची असते. साधारणतः ५ ते ६ मि.मी. जाडीच्या काडीवरून १०० ते १५० ग्रॅम वजनाचा घड घड असेल असातो. हा ८ ते १० मि.मी. जाडीच्या काडीवरून निर्माण होणारा घड ५०० ते ५५० ग्रॅम वजनाचा घड सहज मिळू शकतो. उपलब्ध पांढरी परिस्थिती कमी असे, यावरच काडीची जाडी आकारवून असते. ८ ते १० मि.मी. जाड काडी निघालेल्यासाठी साधारणतः १६० ते १७० वर्षे ये.मी. सोळा ते सतरा पाने आवश्यक असतात. ही पाने दिवसातून असल्यास त्यामध्ये हरितद्रव्याचे प्रमाण पुरेसे असेल. प्रकाश संश्लेषणाच्या साधनाने काडीमध्ये अवशोषणाची साठवण राखण होईल. मोठ्या कॅनेरी व नव्या वापर करून पाने दिवसातून राखण्यास मदत होईल.

संजीवकांचा वापर

सूक्ष्म घडनिर्मिती होण्यासाठी संजीवकांची गरज असतेच असे नाही. काटेविली कॅनेरी व्यवस्थापन अलग कणाड्याकरे साधारणतः पाच फुटीतून काढावेच प्रमाण ठरते. जर हे व्यवस्थापन पाडता असेल ते नसल्यास पाच संजीवकांच्या वापराशिवाय पर्याय नसतो. वेळेमध्ये सायटोकायन व शिबोडिनचे गुणोत्तर ठिकठिकाण असेल ते नसल्यास सूक्ष्म घडनिर्मिती कमी होते. त्यासाठी वेळी सायटोकायनचे प्रमाण वाढवण्यासाठी उपलब्ध संजीवकांची ६ बीए, बुरसोल व सीपीएच यासारख्या संजीवकांचा वापर केला जातो. या संजीवकांचा वापर काढाफुटीवर तीन ते चार पाने निघालेली असलेल्या

अवस्थेतून दोन ते तीन फवारणींद्वारे करता येईल. संजीवकांच्या वापराने काडीच्या डोळ्यामध्ये प्रथिनांचा वेगळा तयार होत असलेल्या अवस्थेत अवस्थेत आणि डोळ्याचे प्रमाण वाढवण्यास मदत होते. सायटोकायनचे प्रमाणही शिथिलीच वाढते. सूक्ष्म घडनिर्मिती वागते होते.

खतांचा वापर


सूक्ष्म घडनिर्मितीच्या काळातच ही खतांची पुरवठाता जास्त महत्त्व असते. त्यामध्ये कॉम्पोस्ट ऑर्गॅड, फिशल डुप, कॉम्पोस्ट, स्फुरद व पातळ असलेल्या ब्रेडची विद्राव्य छते यांचा वापर केला जातो. ज्या वेळी आपण संजीवकांची फवारणी करू काडी, त्या वेळेपासून स्फुरदयुक्त खतांचा बहिरीतून व फवारणीद्वारे वापर करता येईल. स्फुरदयुक्त खतांच्या वापरामुळे वेळेमध्ये नुक्किल ऑर्गॅड वाढवण्यास मदत होते. त्याचाच परिणाम सुटसुटीत सूक्ष्म घडनिर्मिती होण्यास होते. पांढरी व फुटीची वाड काढा जोमने होत असलेल्या परिस्थितीत स्फुरद आणि सल्ला असलेल्या ब्रेडची छते (०-४०-३०) किंवा फक्त पातळ असलेल्या खतांचा (०-०-५०) वापर केला येईल. या तुलनेत काडीचा जोम निर्माण होतो किंवा वाढलेला दिसल्यास नव व स्फुरद उतरवत असलेल्या ब्रेडचा वापर केला येईल.

उशिरा छाटणी केलेली बाग

या बागेत शक्य वाड होत असताना डोळा व पावसाळी काढवण असते. या काढवण्यात वाडीचा जोम जास्त असतो. वेळेच्या वाडीचा दुसरा टप्पा (सूक्ष्मघड निर्मिती) सुरू होत असलेल्या परिस्थितीत पाडस सुरू झालेत असतो. या वेळी सगळा डोळा व पावसाळी काढवण असल्यामुळे काडीक सूर्यप्रकाश मिळत नाही. फुटीची वाड जोमदात होऊन शिथिलीच जोमदात वाढतात. परिणामी, कॅनेरी होऊन नव्याच्या काढ्या रोंडात होऊन डोळा मिळत व करण हे दोन महत्वाचे वेळात. या वेळेचे विभाग पाहून रस रोतून घेत असल्यामुळे हरितद्रव्याची निर्मिती आवश्यक शिथिली होत नाही. त्यामुळे काडीत अवशोषणाचा पुरेसा तयार होत नाही. अशा परिस्थितीत बागेत सूक्ष्म घडनिर्मितीसाठी फुटीत उभारणेच महत्वाचा असतो.

- काडीची घडवा नेहमीच द्या ते पंधरा टक्के कमी करावी. यामुळे कॅनेरीमध्ये गर्दी टाळता येईल.
- काढाफुटी तयार काढून घ्याव्यात. डोळ्याच्या वाढून असलेल्या टिकाणीच्या आकाराचे पांढरी वा वेळी काढून घ्यावे.
- नव्या वापर करून घेत करावा. पातळीचा वापर वाढवता. काडीची परिस्थिती लवकर मिळू शकते.
- संजीवकांची फवारणी कमी प्रमाणात, परंतु जास्त वेळा केल्यास सूक्ष्म घडनिर्मितीसाठी फायदा होईल.

- डॉ. आर. जी. सोमकुंवर, ९४२२०३२९८८, (गुपीय झाड संशोधन केंद्र, बांजरी, जि. पुणे)



पेन्हातील अंतर वाढले, की शिबोडिन वाढले. घडनिर्मिती कमी होते.

● बीडवाडीच्या शिफारशी लेखक जेव्हाही शिवा जॉर्ज ऑरिओलास आहेत. ● कॅनेरीमध्ये प्रमाण हय व्हॉल्यूम फवारणी पंपासाठी आहे. ● खरेदीवेळी सफे विल घ्यावे. ● कॅनेरी 'रेडिफिकेट' आहे का जाणवे. ● लेखक जेव्हाही वाढवत. ● पुरेता हानाशिव्य रसनेचे एकमेकात भिस्तू नयेत. ● रसनेचाच गट तयार करा. ● वीर्यअव्य, एकाचवेळी तयार करा. ● वेळी व त्याचवेळीही संशोधन दिवसावर कोणी बीडवाडी वेळी आहे. हे त्याचवेळी पुढील बीडवाडी करता.

● मध्याशी, मित्रकीटकांना हानिकारक कीडना हाकांचा वापर टाळावा. ● पीक फुलोता अवस्थेत लक्षात घेऊन कीडना हाकांचा समजून वापर करावा.